

## Sieťové riešenia v programe OMEGA pripojenie viacerých PC vo firme alebo PC na vzdialených pracoviskách

Program OMEGA je sieťovou aplikáciou, v ktorej môžu používatelia z viacerých počítačov pracovať s údajmi v rovnakej databáze (firme). Program je možné nastaviť tak, aby umožňoval cez sieť prácu nielen používateľom v sídle firmy, ale aj vzdialeným používateľom, napríklad v pobočkách, predajniach a pod. Toto riešenie poskytuje množstvo výhod napríklad pre firmy, ktoré majú okrem centrály aj niekoľko pobočiek, v ktorých sa predáva, a teda potrebujú viesť sklad, fakturovať a predávať v hotovosti.

V sieti možno používať všetky moduly programu OMEGA, pripojené registračné pokladnice (všetky typy Euro) a fiškové moduly (typ J&V Safe FM 2000, FM 3000 a FM 4000).


Sieťové riešenia programu OMEGA:

- ➔ **lokálna sieť**  
prepojenie viacerých počítačov v rámci firmy lokálnou sieťou LAN (LAN) v on-line režime
- ➔ **verejná sieť pri prepojení vzdialených pracovísk**  
prepojenie počítačov umiestnených mimo lokálnej siete môže fungovať s on-line prístupom k dátam prostredníctvom terminalu servera alebo off-line prostredníctvom exportov a importov.

### Lokálna sieť v sídle firmy

#### Pre koho je vhodný?

Tento spôsob je vhodný pre firmu, ktorá nemá pobočky a potrebuje len, aby v jej sídle 2 alebo viacerí používatelia mohli súčasne pracovať s tou istou databázou v programe OMEGA.



#### Ako to funguje?

Počítače sú zapojené v lokálnej počítačovej sieti, pričom je potrebné určiť, na ktorom z nich bude uložená databáza. Tento počítač bude využívaný ako súborový server (OMEGA server), ak na ňom nebude spustená žiadna aplikácia, teda počítač bude vyhradený len pre uvedený účel, bude práca v programe OMEGA fungovať rýchlejšie.

Každý z používateľov má na svojom počítači (pracovnej stanici) nainštalovaný program OMEGA, pracuje však s databázou, uloženou na OMEGA serveri. Prostredníctvom lokálnej siete sa teda prenášajú dáta medzi jednotlivými pracovnými stanicami a OMEGA serverom.

#### Čo potrebujete?

##### Softvér

- ➔ PC (pracovná stanica)
  - zostava programu OMEGA s modulom Sieť a počtom inštalácií 2 až 5, pre vyšší počet inštalácií je nutná zostava programu OMEGA SQL. Ak veľkosť databázy presiahne 90 MB je tiež nutná zostava programu OMEGA SQL.
- ➔ PC (OMEGA server)
  - zostava programu OMEGA s modulom Sieť a počtom inštalácií 2 až 5, pre vyšší počet inštalácií je nutná zostava programu OMEGA SQL. Ak veľkosť databázy presiahne 90 MB je tiež nutná zostava programu OMEGA SQL.
  - Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2012 R2 alebo Microsoft Windows Server 2008 R2, prípadne Microsoft Windows 10 Pro, Windows 8 Pro, Windows 7 Pro
  - Microsoft SQL Server 2016 (neobmedzený počet používateľov), resp. Microsoft SQL Server 2016 Express Edition (neobmedzený počet používateľov, neodporúčame však počet vyšší ako 7; bezplatný)

##### Hardvér

- ➔ PC (pracovná stanica)
  - odporúčaná konfigurácia PC
- ➔ PC (OMEGA server)
  - 2-jadrový procesor 2,4 GHz,
  - 4 GB RAM,
  - SSD disk pre dáta
  - sieť 100 Mbit/s, protokol TCP/IP.

## Vzdialen e pracovisk a on-line

### Pre koho je vhodn e?

Tento sp sob je vhodn y pre firmu, ktor a potrebuje, aby v programe OMEGA mohli s časne v re lnom  ase pracovať nielen pou ivatelia v jej s idle, ale aj vo vzdialen ych pracovisk ach (napr. pobo ky, predajne). Uplatnenie n jde napríklad u firiem, ktor e potrebuj  okam zite vedieť stav na centr lnom alebo pobo kovom sklade, pracovať so zadan ymi objed avkami a fakt urami ihneď po ich vytvoren i.

Kv li viacer m v hod am je tento sp sob fungovania programu vhodn y aj pre firmy, ktor e s ice nemaj  vzdialen e pracovisk a, ale maj  viacer ch pou ivateľov v r mci svojho s idla a uvitali by napríklad inštal ciu a spr vu programu OMEGA len na jedinom PC, alebo ak nemaj  PC s odpor čanou konfigur ciou. Tento sp sob m  tie  ni šie n roky na prenos  dajov prostredn ctvom lok lnej siete.



### Ako to funguje?

Program OMEGA funguje prostredn ctvom termin l servera, na ktorom je jediná inštal cia programu s datab zou, ktor u pou ivaj  v etci pou ivatelia. Pou ivatelia na svojich po it a och nemaj  nainštalovaný program OMEGA, ale sp  staj  ho priamo na termin l serveri. T mto sp sobom teda nepren saj  d ta medzi svojim po it a om a serverom, ale pracuj  s nimi priamo na termin l serveri. Prostredn ctvom internetu alebo/a lok lnej siete sa pren saj  iba "obrazy" pracovnej plochy. Po it a  ka d eho pou ivateľa sa teda st va "vzdialenou obrazovkou" termin l servera a v etky zad van e oper cie v programe OMEGA s  vykon van e na termin l serveri.

Datab za s  dajmi m  e byť, pre vy  iu bezpe nosť, ulo en a na inom po it a i (OMEGA server), ktor y je lok lnou sieťou spojen y s termin l serverom.

Pri pripojen i prostredn ctvom termin l servera je po et inštal ci /pou ivateľov obmedzen y rozsahom zak upenej licencie programu OMEGA, resp. obmedzen m pou ivan eho datab zov eho serveru a/alebo opera n ho syst mu na OMEGA serveri.

###  o potrebujete?

#### Softv r

- PC (pracovn  stanica)
  - Microsoft Windows 10 Pro, Windows 8 Pro alebo Windows 7 Pro
- PC (termin l server)
  - zostava programu OMEGA s modulom Sieť a po tom inštal ci  2 a  5, pre vy   i po et inštal ci  je nutn  zostava programu OMEGA SQL. Ak veľkosť datab zy presiahne 90 MB je tie  nutn  zostava programu OMEGA SQL.
  - Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2012 R2 alebo Microsoft Windows Server 2008 R2, pr padne Microsoft Windows 10 Pro, Windows 8 Pro, Windows 7 Pro
  - Microsoft SQL Server 2016 (neobmedzen y po et pou ivateľov), resp. Microsoft SQL Server 2016 Express Edition (neobmedzen y po et pou ivateľov, neodpor  ame v ak po et vy   i ako 7; bezplatn y)

#### Hardv r

- PC (pracovn  stanica)
  - odpor  an  konfigur cia PC
- PC (termin l server)
  - 2-jadrov y procesor, 2,4 GHz,
  - 3 GB RAM + 200 MB pre ka d eho pou ivateľa,
  - SSD disk pre d ta,
  - lok lna sieť 100 Mbit/s, protokol TCP/IP,
  - pripojenie na internet 5 Mbit/s.

## Vzdialen e pracovisk a off-line

### Pre koho je vhodné?

Tento sp sob je vhodn y pre firmu, ktor a potrebuje, aby sa do programu OMEGA v pr pade potreby pren sali  daje do a z pobo iek, ale nepotrebuje ich ma  k dispoz cii v re lnom  ase. Je vhodn y aj pre firmy, ktor ch pobo ky funguj  relativne samostatne a posta uje im synchroniz cia  dajov (napr. vystaven e objedn vky, fakt ry, stav na sklade) podla potreby, napr. raz denne alebo menej  asto.

Tento sp sob je vhodn y aj pre pracovníkov, ktor  pracuj  na po ita i mimo s dla firmy a potrebuj  si  daje prenies  do PC v s dle firmy.



### Ako to funguje?

Program OMEGA je nainstalovan y na viacer ch po ita och, ktor  medzi sebou nie s  prepojen e po ita ovou sie ou. Používateľ pracuje na svojom PC s nainstalovan m programom OMEGA. Ak potrebuje vykonan  zmeny prenies  na in  po ita , na ktorom je nainstalovan  program OMEGA s rovnakou datab zou (firmou), m že vyu i  funkciu Export  dajov. Podporovan y je prenos  tovných dokladov, pohybov na sklade a skladov ch kariet, dokladov faktur cie a niektor ch  iseln kov a evidenci . Pri ka dom exporte sa vytv ra s bor v tvare n zov.mdb (datab zov y s bor). Tento s bor je potom potrebn  prenies  do po ita a, kde sa potom z neho  daje na itaj  do programu OMEGA pomocou funkcie Import.

Datab zov y s bor m žete exportova  medzi po ita mi prostredn ctvom e-mailu alebo nos a (CD, disketa, USB k u ).

###  o potrebujete?

#### Softv r

- PC (pracovn  stanica)
  - zostava programu OMEGA s modulom Sieť a po tom in talaci  2 a viac
  - [odpor u an  konfigur cia PC](#)

#### Hardv r

- PC (pracovn  stanica)
  - [odpor u an  konfigur cia PC](#)

## Odpor u an  konfigur cia PC

### Softv r

- Microsoft Windows 10, Windows 8 alebo Windows 7 s SP1

### Hardv r

- 2-jadrov y, 2,4 GHz,
- 4 GB RAM,
- SSD disk, minim lne 2 GB voľn ho priestoru,  asť na disku s Windows
- 17" monitor (rozli enie min. 1024x768),
- pre tla  v stupn ch zost v laserov , pr p. atramentov  tla iareň,
- pre pr cu s editovateľn mi tla ov mi zostavami nainstalovan y MS Excel 2000 a vy  i.